

## TCMS - PXE

### Version:

TCMS: TCMS\_PXE6.60-022\_VMWareESX4-ESX41-ESX5\_OVA

### Vorbereitung:

Importieren Sie die virtuelle Maschine in eine ESXi Umgebung.  
Weisen Sie der virtuellen Maschine mindestens 1 CPU, 1 GB RAM und 1 GB HDD zu.

### Inbetriebnahme:

Nach dem Start der virtuellen Maschine können Sie sich von jedem Arbeitsplatz mit Hilfe eines Browsers dorthin verbinden: <https://<TCMS-PXE-Hostname oder IP-Adresse>>

### Administrator Konto:

Im Auslieferungszustand lauten die Zugangsdaten:

Benutzer: Administrator

Passwort: engels

### TCMS Konfiguration:

Die Konfigurationsoberfläche des TCMS-PXE erreichen Sie von jedem Arbeitsplatz aus mit Hilfe eines Browsers: <https://<TCMS-PXE-Hostname oder IP-Adresse>>

Die Konfiguration erfolgt analog zu den Thin Clients. Das Handbuch hierzu finden Sie unter [www.rangee.de](http://www.rangee.de) -> Service&Support -> Handbücher

### Konfiguration auf Thin Clients verteilen:

Die Konfigurationsoberfläche des TCMS-PXE erreichen Sie von jedem Arbeitsplatz aus mit Hilfe eines Browsers: <https://<TCMS-PXE-Hostname oder IP-Adresse>/tcms>

Die Konfiguration erfolgt analog zu der Standard TCMS. Das Handbuch hierzu finden Sie unter [www.rangee.de](http://www.rangee.de) -> Service&Support -> Handbücher

### Veränderung des PXE Images:

Um das PXE Image zu aktualisieren, können neue Softwaremodule vom Range FTP Server geladen und installiert werden.

Hierzu gibt es einen zusätzlichen Menüpunkt in der Konfiguration des TCMS-PXE unter Setup -> PXE

Das "Update" der Softwaremodule erfolgt wie beim Thin Client OS. Das Howto finden Sie unter [www.rangee.de](http://www.rangee.de) -> Service&Support -> How to's -> [HowTo Firmwareupdate](#)